






同じ親梁に取り付き、高さの異なる子梁のガセットを一体化したい！

詳細設定－継手で一体化できます。





【本体】－【梁】－【入力】で同じ位置に梁を2本入力し、

【梁】－【断面詳細合わせ設定】または【座標修正】等で梁の高さをそれぞれ変更します。



詳細設定の【継手】－【ガセット一体化】をクリックします。

一体化させたいガセットを選択し、四隅の決定ボタンをクリックします。



一体化したガセットの形状を変更したい場合は、

【詳細設定】－【継手】で
一体化したガセット外形をクリックし
形状を選択してください。

